


SAF-T^{IT} Lite programos administravimo vadovas

Turinys

1.	Parametrai.....	2
1.1.	DK laukų parinkimas susiejimui.....	2
1.2.	PVM laukų parinkimas susiejimui.....	2
1.3.	Įmonės kodo laukų parinkimas.....	2
2.	Tarpinės SAFT duomenų bazės parametrai.....	2
2.1.	Duomenų bazės parametrai.....	2
2.2.	Duomenų bazės išvalymas.....	3
3.	Reikalingos teisės.....	3



1. Parametrai

Šioje dalyje nurodomas principas kaip modifikuoti užklausas ir pritaikyti programą savo reikmėms

1.1. DK laukų parinkimas susiejimui

DK laukai yra susiejami naudojant atitinkamą parametų grupę „DK sąskaitų susiejimo parametrai“, kuri yra meniu punkte „PARAMETRAI“. Susiejimas atliekamas pasirenkant lauko reikšmę iš sąrašo, prieš tai užpildant NAV prisijungimo duomenis

- **Užpildyti NAV prisijungimo duomenis yra būtina.**

Sąrašas sudaromas iš duomenų bazės paimant „G/L Account“ lentelės laukus, kurie yra tekstinio formato (varchar arba nvarchar). Norint atlikti susiejimą, reikia parametų grupėje „DK sąskaitų susiejimo parametrai“ pasirinkti parametą „Specialus susiejimas pagal SQL užklausą, kai NAV duomenų bazėje jau yra susiejimas“ ir žemiau atsirakinusiame langelyje pasirinkti, kuris laukas atitinka susiejimą su VMI.

1.2. PVM laukų parinkimas susiejimui

PVM laukai yra susiejami naudojant atitinkamą parametų grupę „PVM susiejimo parametrai“, kuri yra meniu punkte „PARAMETRAI“. Susiejimas atliekamas pasirenkant lauko reikšmę iš sąrašo, prieš tai užpildant NAV prisijungimo duomenis.

- **Užpildyti NAV prisijungimo duomenis yra būtina.**

Sąrašas sudaromas iš duomenų bazės paimant „VAT Posting Setup“ lentelės laukus, kurie yra tekstinio formato (varchar arba nvarchar). Norint atlikti susiejimą, reikia parametų grupėje „PVM susiejimo parametrai“ pasirinkti parametą „Specialus susiejimas pagal SQL užklausą kai NAV duomenų bazėje jau yra susiejimas“ ir žemiau atsirakinusiuose langeliuose atitinkamai pasirinkti, kuris laukas atitinka susiejimą su VMI.

1.3. Įmonės kodo laukų parinkimas

NAV standartas neturi „Registration No.“ lauko lentose „Customer“ ir „Supplier“, dėl to programoje galima pasirinkti, kuris iš turimų laukų nurodytose lentose atitinka šį lauką. Įmonės kodo laukas yra susiejamas naudojant atitinkamą parametų grupę „Klientų/ tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai“, kuri yra meniu punkte „PARAMETRAI“. Susiejimas atliekamas pasirenkant laukų reikšmes iš sąrašo, prieš tai užpildant NAV prisijungimo duomenis.

- **Užpildyti NAV prisijungimo duomenis yra būtina.**

Sąrašas sudaromas iš duomenų bazės paimant lentelių „Customer“ ir „Supplier“ lentelės laukus, kurie yra tekstinio formato (varchar arba nvarchar). Norint atlikti susiejimą, reikia parametų grupėje „Klientų/ tiekėjų įmonės kodo susiejimo parametrai“ atitinkamame langelyje „Klientų įmonės kodo laukas“ arba „Tiekėjų įmonės kodo laukas“ pasirinkti, kuris laukas atitinka įmonės kodą.

2. Tarpinės SAFT duomenų bazės parametrai

Programa naudoja tarpinę duomenų bazę SAFT, į kurią sukeliama duomenys iš įmonės NAV duomenų bazės. XML byla formuojama naudojant SAFT duomenų bazės duomenis.

Šioje dalyje pateikiama informacija kaip sukuriama tarpinė duomenų bazė SAFT ir kaip išvaloma.

2.1. Duomenų bazės parametrai

Šioje programos versijoje SAFT duomenų bazė yra generuojama automatiškai lokaliai, vartotojas negali pasirinkti kur ir kaip ją generuoti.

2.2. Duomenų bazės išvalymas

SAFT duomenų bazė yra išvaloma kiekvieną kartą, kai meniu punkte „PARAMETRAI“ yra paspaudžiamas perėjimo į kitą langą mygtukas.

3. Reikalingos teisės

Norint naudotis programa vartotojas turi turėti tam tikras teises.

Norint kad programa veiktų, NAV prisijungimo vartotojas turi turėti teisę **skaityti** nurodytą duomenų bazę. NAV duomenų bazėje atliekamos komandos: SELECT.

